



1	Specyfikacja formatu INXML dla dokumentów	2
1.1	<i>Ogólna struktura</i>	2
1.2	<i>Obiekty należące do obiektu <POZYCJA></i>	3
1.3	<i>Typy danych</i>	5
2	Specyfikacja obiektów i elementów	5
2.1	<i>Obiekt DOKUMENTY</i>	5
2.2	<i>Obiekt DOKUMENT</i>	6
2.3	<i>Obiekt NAGŁÓWEK</i>	6
2.4	<i>Obiekt ADRES_DO_KORESPONDENCJI</i>	7
2.5	<i>Obiekt ADRES_INWESTYCJI</i>	8
2.6	<i>Obiekt UREALNIANIE_USTAWIENIA</i>	8
2.7	<i>Obiekt WARUNKI_PLATNOŚCI</i>	8
2.8	<i>Obiekt POZYCJA</i>	9
2.9	<i>Obiekt POZYCJA_TEKST</i>	9
2.10	<i>Obiekt POZYCJA_MATERIAŁ</i>	10
2.11	<i>Obiekt POZYCJA_PRACA</i>	11
2.12	<i>Obiekt POZYCJA_JUMBO</i>	12
2.13	<i>Obiekt POZYCJA_SUMA</i>	13
2.14	<i>Obiekt SUMA_NETTO</i>	14
2.15	<i>Obiekt VAT, STAWKA_PODATKOWA</i>	14
2.16	<i>Obiekt SUMA_KOŃCOWA</i>	14
2.17	<i>Obiekt SKONTO</i>	15
2.18	<i>Obiekt ZAL</i>	15
2.19	<i>Obiekt FAKTURA_Z_ZALICZKĄ</i>	15
3	Rada	16
4	Przykładowy plik w formacie INXML	16



1 Specyfikacja formatu INXML dla dokumentów

Niniejszy dokument będzie ci potrzebny jeśli chcesz:

- przygotować dane z obcego programu bezpośrednio w formacie INXML (Dokumenty).
- przekonwertować dane z dowolnego formatu do formatu INXML (Dokumenty) przy użyciu programu konwertującego.

1.1 Ogólna struktura

Plik zawiera obiekty i elementy. Obiekty i elementy rozpoczynają się od znacznika **<Nazwa>** i kończą się znacznikiem **</Nazwa>**. Obiekty mogą zawierać kolejne obiekty oraz elementy. Elementy zawierają wartość pola.

Plik rozpoczyna się od znacznika **<DOKUMENTY>** i kończy się znacznikiem **</DOKUMENTY>**.

Jeden plik może zawierać więcej dokumentów, które przeznaczone są do jednoczesnego przetworzenia. Każdy z dokumentów objęty jest parą znaczników **<DOKUMENT>** oraz **</DOKUMENT>**.

Każdy dokument składa się z nagłówka zawartego pomiędzy znacznikami **<NAGŁÓWEK>** i **</NAGŁÓWEK>** oraz z bloku pozycji objętego znacznikami **<POZYCJA>** i **</POZYCJA>**. Blok pozycji zawiera wszystkie potrzebne pozycje.

```
<DOKUMENTY .....>
<DOKUMENT>
  <NAGŁÓWEK>
    Element NUMER_KWITU
    Element WALUTA
    Element NOTATKA
    Element TYTUŁ
    Element IDENTYFIKATOR
    Element PROJEKT
    Element NRKLIENTA
  <ADRES_DO_KORESPONDENCJI>
    Element ADRES
    Element FORMA
    Element NAZWA1
    Element NAZWA2
    Element NAZWA3
    Element ULICA
    Element KOD_MIEJSCOWOŚĆ
    Element TELEFON
    Element TELFAKS
    Element E_MAIL
  </ADRES_DO_KORESPONDENCJI>
  <ADRES_INWESTYCJI>
    Element FORMA
    Element NAZWA1
    Element NAZWA2
    Element NAZWA3
    Element ULICA
    Element KOD_MIEJSCOWOŚĆ
    Element KRAJ
    Element TELEFON
    Element TELFAKS
  </ADRES_INWESTYCJI>
  <UREALNIANIE_USTAWIENIA>
    Element CENA_ZATRZYMANIA
    Element VAT_ZATRZYMANIA
  </UREALNIANIE_USTAWIENIA>
  <WARUNKI_PŁATNOŚCI>
    Element PŁATNOŚCI_DNI
    Element STAWKA_SKONTA
    Element DNI_SKONTA
```



Element MATERIAŁ_SKONTA
Element PRACA_SKONTO
</WARUNKI_PŁATNOŚCI>
Element DATA
Element RODZAJ_VATU
Element NUMER_ZEWNETRZNY
Element INFO1
Element INFO2
Element INFO3
Element INFO4
Element INFO5
Element INFO6
Element INFO7
Element INFO8
</NAGŁÓWEK>
<POZYCJA>
Obiekt POZYCJA_TKST
Obiekt POZYCJA_MATERIAŁ
Obiekt POZYCJA_PRACA
Obiekt POZYCJA_JUMBO
Obiekt POZYCJA_SUMA
Element POZYCJA_RABAT
Obiekt SUMA_NETTO
Obiekt VAT
Obiekt SUMA_KOŃCOWA
Obiekt ZAL
Obiekt SKONTO
</POZYCJA>
</DOKUMENT>
</DOKUMENTY>

1.2 **Obiekty należące do obiektu <POZYCJA>**

<POZYCJA_TKST>
NUMER_ARTYKUŁU
TKST
</POZYCJA_TKST>

<POZYCJA_MATERIAŁ>
RODZAJ_POZYCJI
RODZAJ_KALKULACJI
NUMER_POZYCJI
NUMER_CZĘŚCI
ILOŚĆ
JEDNOSTKA
NUMER_ARTYKUŁU
NAZWA_ARTYKUŁU
NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU
CENA_NA
CENA_HT
RABAT
CENA_JEDN_ZK
NARZUT
CENA_JEDN_SP
CZAS_MONTAŻU
STAWKA_WYNAGRODZENIA
STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA
STAWKA_VAT
NUMER_ALTERNATYWNY



EAN
ORIGINALNY_NUMER_ART
UREALALNIONY_ART
POLE1
POLE2
POLE3
POLE4
</POZYCJA_MATERIAŁ>

<POZYCJA_PRACA>
RODZAJ_POZYCJI
NUMER_POZYCJI
NUMER_CZĘŚCI
ILOŚĆ
JEDNOSTKA
NUMER_ARTYKUŁU
NAZWA_ARTYKUŁU
NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU
CENA_NA
CENA_HT
RABAT
CENA_JEDN_ZK
NARZUT
CENA_JEDN_SP
STAWKA_VAT
ORIGINALNY_NUMER_ART
ORIGINALNY_NUMER_ART
POLE1
POLE2
POLE3
POLE4
</POZYCJA_PRACA>

<POZYCJA_JUMBO>
RODZAJ_POZYCJI
NUMER_POZYCJI
NUMER_CZĘŚCI
ILOŚĆ
JEDNOSTKA
NUMER_ARTYKUŁU
NAZWA_ARTYKUŁU
NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU
POZYCJA_MATERIAŁ
POZYCJA_PRACA
POZYCJA_JUMBO
ORIGINALNY_NUMER_ART
</POZYCJA_JUMBO>

<POZYCJA_SUMA>
TYP
TEKST
KWOTA
</POZYCJA_SUMA>

<SUMA_NETTO>
TEKST
KWOTA
</SUMA_NETTO>



```
<VAT>
<STAWKA_PODATKOWA>
    TEKST
    KWOTA
</STAWKA_PODATKOWA>
</VAT>

<SUMA_KOŃCOWA>
    TEKST
    KWOTA
</SUMA_KOŃCOWA>

<SKONTO>
    TEKST
</SKONTO>

<ZAL>
<FAKTURA_Z_ZALICZKĄ>
    KWIT
    TEKST_KWITU
    KWOTA_VAT
    KWOTA_KOŃCOWA
</FAKTURA_Z_ZALICZKĄ>
    OTWARTA_KWOTA_VAT
    OTWARTA_KWOTA_KOŃCOWA
</ZAL>
```

1.3 Typy danych

Obiekt Zawiera kolejne obiekty lub elementy

Tekst Element złożony ze znaków alfanumerycznych.

Znaki >, <, &, ' , " wymagają użycia specjalnego kodowania:

Znak	Kod
>	>
<	<
&	&
'	'
"	"

Liczba Element złożony ze znaków numerycznych oraz kropki jako separatora dziesiętnego

Dla potrzeb prawidłowego interpretowania polskich znaków diakrytycznych konieczne jest umieszczenie w pierwszej linii pliku następującego wpisu:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?)>
```

2 Specyfikacja obiektów i elementów

Minimalna ilość określa, ile najmniej razy obiekt musi wystąpić.

Maksymalna ilość określa, ile co najwyżej razy obiekt może wystąpić. „N” oznacza nieograniczoną ilość.

2.1 Obiekt DOKUMENTY

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
DOKUMENT	Obiekt	1	N		Dokumenty

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?)>
<DOKUMENTY xmlns="urn:in-software-com:IN-DOKUMENTY">
    <DOKUMENT>
    </DOKUMENT>
</DOKUMENTY>
```



2.2 Obiekt DOKUMENT

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
NAGŁÓWEK	Obiekt	1	1		Dane nagłówka dokumentu
POZYCJA	Obiekt	1	1		Wszystkie pozycje dokumentu

Kolejność obiektów (patrz tabela) wewnątrz obiektu DOKUMENT musi zostać zachowana.

```
<DOKUMENT>  
  <NAGŁÓWEK>  
  </NAGŁÓWEK>  
  <POZYCJA>  
  </POZYCJA>  
</DOKUMENT>
```

2.3 Obiekt NAGŁÓWEK

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
NUMER_KWITU	Tekst	0	1		Numer kwitu
WALUTA	Tekst	0	1		Waluta tego dokumentu
NOTATKA	Tekst	0	1		Notatka o kwocie
TYTUŁ	Tekst	0	1		Tytuł
IDENTYFIKATOR	Tekst	0	1		Identyfikator
PROJEKT	Tekst	0	1		Inwestycja
ADRES_DO_KORESPONDENCJI	Obiekt	0	1		Adres
ADRES_INWESTYCJI	Obiekt	0	1		Adres inwestycji
UREALNIANIE_USTAWIENIA	Obiekt	0	1		Ustawienia dla referencji
WARUNKI_PŁATNOŚCI	Obiekt	0	1		Warunki płatności
DATA	Data	0	1		Data w formacie RRRR-MM-DD
RODZAJ_VATU	Tekst	0	1		Typ podatku VAT Dozwolone wartości: Z – krajowa faktura VAT (wartość domyślna, jeśli brak elementu) BEZ – zagraniczna faktura VAT P13B – faktura bez podatku według §13B ustawy
NUMER_ZEWNEŹNY	Tekst	0	1		Zewnętrzny numer rachunku
INFO1	Tekst	0	1		Pole informacyjne 1
INFO2	Tekst	0	1		Pole informacyjne 2
INFO3	Tekst	0	1		Pole informacyjne 3
INFO4	Tekst	0	1		Pole informacyjne 4
INFO5	Tekst	0	1		Pole informacyjne 5
INFO6	Tekst	0	1		Pole informacyjne 6
INFO7	Tekst	0	1		Pole informacyjne 7
INFO8	Tekst	0	1		Pole informacyjne 8

Kolejność elementów i obiektów (patrz tabela) wewnątrz obiektu NAGŁÓWEK musi zostać zachowana.

```
<NAGŁÓWEK>  
  <NUMER_KWITU>S000010</NUMER_KWITU>  
  <WALUTA>PLN</WALUTA>  
  <NOTATKA>Treść notatki</NOTATKA>  
  <TYTUŁ>Tytuł dokumentu</TYTUŁ>  
  <IDENTYFIKATOR>Tekst identyfikatora</IDENTYFIKATOR>
```



```
<PROJEKT>Nazwa inwestycji</PROJEKT>  
<ADRES_DO_KORESPONDENCJI>  
</ADRES_DO_KORESPONDENCJI>  
<ADRES_INWESTYCJI>  
</ADRES_INWESTYCJI>  
<UREALNIANIE_USTAWIENIA>  
</UREALNIANIE_USTAWIENIA>  
<WARUNKI_PŁATNOŚCI>  
</WARUNKI_PŁATNOŚCI>  
<DATA>2009-08-30</DATA>  
<RODZAJ_VATU>Z</RODZAJ_VATU>  
<NUMER_ZEWNETRZNY>3221</NUMER_ZEWNETRZNY>  
<INFO1>Informacja 1</INFO1>  
<INFO2>Informacja 2</INFO2>  
<INFO3>Informacja 3</INFO3>  
<INFO4>Informacja 4</INFO4>  
<INFO5>Informacja 5</INFO5>  
<INFO6>Informacja 6</INFO6>  
<INFO7>Informacja 7</INFO7>  
<INFO8>Informacja 8</INFO8>  
</NAGŁÓWEK>
```

2.4 Obiekt ADRES_DO_KORESPONDENCJI

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
ADRES	Tekst	0	1		Karta (adres)
FORMA	Tekst	0	1		Forma
NAZWA1	Tekst	0	1		Nazwa, linia 1
NAZWA2	Tekst	0	1		Nazwa, linia 2
NAZWA3	Tekst	0	1		Nazwa, linia 3
ULICA	Tekst	0	1		Ulica, numer
KOD_MIEJSCOWOŚĆ	Tekst	0	1		Kod poczt., miejscowość
TELEFON	Tekst	0	1		Telefon
TELEFAKS	Tekst	0	1		Telefaks
E_MAIL	Tekst	0	1		E-mail

Kolejność elementów (patrz tabela) wewnątrz obiektu ADRES_DO_KORESPONDENCJI musi zostać zachowana.

```
<ADRES_DO_KORESPONDENCJI>  
  <ADRES>SM ŁAŃCUT</ADRES>  
  <FORMA>Firma</FORMA>  
  <NAZWA1>Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łañcut”</NAZWA1>  
  <NAZWA2></NAZWA2>  
  <NAZWA3></NAZWA3>  
  <ULICA>Szafirowa 5</ULICA>  
  <KOD_MIEJSCOWOŚĆ>37-100 Łañcut</KOD_MIEJSCOWOŚĆ>  
  <TELEFON>(17) 225-78-73 </TELEFON>  
  <TELEFAKS>(17) 225-78-74</TELEFAKS>  
  <E_MAIL>sekretariat@smlancut.pl</E_MAIL>  
</ADRES_DO_KORESPONDENCJI>
```

Jeśli w programie podczas importu dokumentu nie zostanie wybrany adres, użyty będzie adres z importowanego pliku.



2.5 Obiekt ADRES_INWESTYCJI

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
FORMA	Tekst	0	1		Forma
NAZWA1	Tekst	0	1		Nazwa, linia 1
NAZWA2	Tekst	0	1		Nazwa, linia 2
NAZWA3	Tekst	0	1		Nazwa, linia 3
ULICA	Tekst	0	1		Ulica, numer
KOD_MIEJSCOWOŚĆ	Tekst	0	1		Kod poczt., miejscowość
KRAJ	Tekst	0	1		Nazwa kraju
TELEFON	Tekst	0	1		Telefon
TELEFAKS	Tekst	0	1		Telefaks

Kolejność elementów (patrz tabela) wewnątrz obiektu ADRES_INWESTYCJI musi zostać zachowana.

```
<ADRES_INWESTYCJI>
  <FORMA>Firma</FORMA>
  <NAZWA1>Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łańcut”</NAZWA1>
  <NAZWA2></NAZWA2>
  <NAZWA3></NAZWA3>
  <ULICA>Szafirowa 5</ULICA>
  <KOD_MIEJSCOWOŚĆ>37-100 Łańcut</KOD_MIEJSCOWOŚĆ>
  <KRAJ>Polska</KRAJ>
  <TELEFON>(17) 225-78-73 </TELEFON>
  <TELEFAKS>(17) 225-78-74</TELEFAKS>
</ADRES_INWESTYCJI>
```

2.6 Obiekt UREALNIANIE_USTAWIENIA

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
CENA_ZATRZYMANIA	Tekst	0	1		J, gdy cena SP ma pozostać bez zmian
VAT_ZATRZYMANIA	Tekst	0	1		J, gdy podatek ma pozostać bez zmian

Kolejność elementów (patrz tabela) wewnątrz obiektu UREALNIANIE_USTAWIENIA musi zostać zachowana.

```
<UREALNIANIE_USTAWIENIA>
  <CENA_ZATRZYMANIA>J</CENA_ZATRZYMANIA>
  <VAT_ZATRZYMANIA>J</VAT_ZATRZYMANIA>
</UREALNIANIE_USTAWIENIA>
```

2.7 Obiekt WARUNKI_PŁATNOŚCI

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
PŁATNOŚCI_DNI	Liczba	0	1		Zapłata [dni]
STAWKA_SKONTA	Liczba	0	1		Stawka skonta [%]
DNI_SKONTA	Liczba	0	1		Skonto [dni]
MATERIAŁ_SKONTA	Tekst	0	1		J, gdy skonto na materiały
PRACA_SKONTO	Tekst	0	1		J, gdy skonto na pracę

Kolejność elementów (patrz tabela) wewnątrz obiektu WARUNKI_PŁATNOŚCI musi zostać zachowana.

```
<WARUNKI_PŁATNOŚCI>
  <PŁATNOŚCI_DNI>14</PŁATNOŚCI_DNI>
  <STAWKA_SKONTA>2.00</STAWKA_SKONTA>
  <DNI_SKONTA>5</DNI_SKONTA>
  <MATERIAŁ_SKONTA>J</MATERIAŁ_SKONTA>
  <PRACA_SKONTO>J</PRACA_SKONTO>
```




<WARUNKI_PŁATNOŚCI>

2.8 Obiekt POZYCJA

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
POZYCJA_TKST	Obiekt	0	N		Pozycja tekstowa
POZYCJA_MATERIAŁ	Obiekt	0	N		Pozycja materiałowa
POZYCJA_PRACA	Obiekt	0	N		Pozycja praca
POZYCJA_JUMBO	Obiekt	0	N		Pozycja Jumbo
POZYCJA_SUMA	Obiekt	0	N		Pozycja sumująca
POZYCJA_RABAT	Liczba	0	1		Rabat w %
SUMA_NETTO	Obiekt	0	1		Suma Netto
VAT	Obiekt	0	1		Pozycja VAT
SUMA_KOŃCOWA	Obiekt	0	1		Suma końcowa
ZAL	Obiekt	0	1		Zaliczka
SKONTO	Obiekt	0	1		Skonto

```
<POZYCJA>
  <POZYCJA_TKST>...      </POZYCJA_TKST>
  <POZYCJA_MATERIAŁ>...  </POZYCJA_MATERIAŁ>
  <POZYCJA_PRACA>...     </POZYCJA_PRACA>
  <POZYCJA_JUMBO>...     </POZYCJA_JUMBO>
  <POZYCJA_SUMA>...      </POZYCJA_SUMA>
  <POZYCJA_RABAT>2.50    </POZYCJA_RABAT>
  <SUMA_NETTO>...        </SUMA_NETTO>
  <VAT>...                </VAT>
  <SUMA_KOŃCOWA>...      </SUMA_KOŃCOWA>
  <ZAL>...                </ZAL>
  <SKONTO>...            </SKONTO>
</POZYCJA>
```

2.9 Obiekt POZYCJA_TKST

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
NUMER_ARTYKUŁU	Tekst	0	1	Max 20	Nr artykułu
STARTTEXT	Tekst	0	1	1	J
TEKST	Tekst	0	1		Tekst pozycji

Kolejność elementów (patrz tabela) wewnątrz obiektu POZYCJA_TKST musi zostać zachowana.

```
<POZYCJA_TKST>
  <NUMER_ARTYKUŁU>T02</NUMER_ARTYKUŁU>
  <START_TKST>J</START_TKST>
  <TEKST>Oferta ważna przez 8 tygodni od daty wystawienia.</TEKST>
</POZYCJA_TKST>
```

Element START_TKST ma znaczenie dla początkowych pozycji tekstowych. Od chwili gdy pojawi się pierwszy obiekt, który nie jest obiektem POZYCJA_TKST, obecność elementu START_TKST jest ignorowana.



2.10 Obiekt POZYCJA_MATERIAŁ

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
RODZAJ_POZYCJI	Tekst	0	1		Rodzaj pozycji dozwolone wartości: NORMALNA – pozycja normalna (wartość domyślna jeśli brak elementu) RYCZAŁT – pozycja ryczałtowa ALTERNATYWNA – pozycja alternatywna EWENTUALNA – pozycja ewentualna
RODZAJ_KALKULACJI	Tekst	0	1		Dozwolone wartości; M - Materiał (wartość domyślna jeśli brak elementu) G - Sprzęt F - Usługa obca
NUMER_POZYCJI	Tekst	0	1		Numer pozycji
NUMER_CZĘŚCI	Tekst	0	1		Rodzaj składnika, jeśli wewnątrz pozycji Jumbo Dozwolone wartości: S – składnik widoczny U – składnik niewidoczny (wartość domyślna gdy brak elementu)
ILOŚĆ	Liczba	1	1		Ilość
JEDNOSTKA	Tekst	0	1		Jednostka miary
NUMER_ARTYKUŁU	Tekst	0	1	Max 20	Numer artykułu
NAZWA_ARTYKUŁU	Tekst	0	1		Tekst
NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU	Tekst	0	1		Tekst krótki
CENA_NA	Liczba	0	1		Cena na
CENA_HT	Liczba	0	1		Cena HT
RABAT	Liczba	0	1		Rabat
CENA_JEDN_ZK	Liczba	0	1		Jednostkowa cena ZK
NARZUT	Liczba	0	1		Narzut
CENA_JEDN_SP	Liczba	0	1		Jednostkowa cena SP
CZAS_MONTAŻU	Liczba	0	1		Minuty montażu
STAWKA_WYNAGRODZENIA	Liczba	0	1		Koszty pracy (kwota/minutę)
STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA	Liczba	0	1		SP pracy (kwota/minutę)
STAWKA_VAT	Liczba	0	1		Stawka VAT
NUMER_ALTERNATYWNY	Tekst	0	1	Max 20	Numer alternatywny
EAN	Tekst	0	1	Max 20	Numer Euro artykułu (EAN)
ORGINALNY_NUMER_ART	Tekst	0	1	Max 20	Oryginalny nr artykułu
UREALALNIONY_ART	Tekst	0	1		J, gdy numer artykułu jest numerem referencyjnym
POLE1	Tekst	0	1		Pole 1
POLE2	Tekst	0	1		Pole 2
POLE3	Tekst	0	1		Pole 3
POLE4	Tekst	0	1		Pole 4

Kolejność elementów (patrz tabela) wewnątrz obiektu POZYCJA_MATERIAŁ musi zostać zachowana.

<POZYCJA_MATERIAŁ>



```
<RODZAJ_POZYCJI>NORMALNA</RODZAJ_POZYCJI>
<RODZAJ_KALKULACJI>M</RODZAJ_KALKULACJI>
<NUMER_POZYCJI>01.01</NUMER_POZYCJI>
<ILOŚĆ>25.00</ILOŚĆ>
<JEDNOSTKA>m2</JEDNOSTKA>
<NUMER_ARTYKUŁU>KOSTKA 8 CZERWONA</NUMER_ARTYKUŁU>
<NAZWA_ARTYKUŁU>Kostka 8 czerwona</NAZWA_ARTYKUŁU>
<NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Kostka 8 czerwona</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
<CENA_NA>1.0</CENA_NA>
<CENA_HT>35.50</CENA_HT>
<RABAT>16</RABAT>
<CENA_JEDN_ZK>29.82</CENA_JEDN_ZK>
<NARZUT>16</NARZUT>
<CENA_JEDN_SP>34.59</CENA_JEDN_SP>
<CZAS_MONTAŻU>10.00</CZAS_MONTAŻU>
<STAWKA_WYNAGRODZENIA>0.75</STAWKA_WYNAGRODZENIA>
<STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>1.2</STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>
<STAWKA_VAT>22.00</STAWKA_VAT>
<NUMER_ALTERNATYWNY>10</NUMER_ALTERNATYWNY>
<EAN></EAN>
<ORIGINALNY_NUMER_ART>KB8CZ</ORIGINALNY_NUMER_ART>
<UREALALNIONY_ART></UREALALNIONY_ART>
<POLE1>Tarnowski</POLE1>
<POLE2>OK.</POLE2>
<POLE3>Nie ma</POLE3>
<POLE4>Matowe</POLE4>
</POZYCJA_MATERIAŁ>
```

Dla usług obcych elementy CZAS_MONTAŻU, STAWKA_WYNAGRODZENIA i STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA są podczas importu ignorowane, a podczas eksportu nie są tworzone.

2.11 Obiekt POZYCJA_PRACA

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
RODZAJ_POZYCJI	Tekst	0	1		Rodzaj pozycji dozwolone wartości: NORMALNA – pozycja normalna (wartość domyślna gdy brak elementu) RYCZAŁT – pozycja ryczałtowa ALTERNATYWNA – pozycja alternatywna EWENTUALNA – pozycja ewentualna
NUMER_POZYCJI	Tekst	0	1		Numer pozycji
NUMER_CZĘŚCI	Tekst	0	1		Rodzaj składnika, jeśli wewnątrz pozycji Jumbo Dozwolone wartości: S – składnik widoczny U – składnik niewidoczny (wartość domyślna gdy brak elementu)
ILOŚĆ	Liczba	1	1		Ilość
JEDNOSTKA	Tekst	0	1		Jednostka miary
NUMER_ARTYKUŁU	Tekst	0	1	Max 20	Numer artykułu
NAZWA_ARTYKUŁU	Tekst	0	1		Tekst
NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU	Tekst	0	1		Tekst krótki
CENA_NA	Liczba	0	1		Cena na



Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
CENA_HT	Liczba	0	1		Cena HT
RABAT	Liczba	0	1		Rabat
CENA_JEDN_ZK	Liczba	0	1		Jednostkowa cena ZK
NARZUT	Liczba	0	1		Narzut
CENA_JEDN_SP	Liczba	0	1		Jednostkowa cena SP
STAWKA_VAT	Liczba	0	1		Stawka podatku
ORIGINALNY_NUMER_ART	Tekst	0	1	Max 20	Oryginalny nr artykułu
UREALALNIONY_ART	Tekst	0	1		J, gdy numer artykułu jest numerem referencyjnym
POLE1	Tekst	0	1		Pole 1
POLE2	Tekst	0	1		Pole 2
POLE3	Tekst	0	1		Pole 3
POLE4	Tekst	0	1		Pole 4

Kolejność elementów (patrz tabela) wewnątrz obiektu POZYCJA_PRACA musi zostać zachowana.

```
<POZYCJA_PRACA>
  <RODZAJ_POZYCJI>NORMALNA</RODZAJ_POZYCJI>
  <NUMER_POZYCJI>01.05</NUMER_POZYCJI>
  <ILOŚĆ>1.50</ILOŚĆ>
  <JEDNOSTKA>r-g</JEDNOSTKA>
  <NUMER_ARTYKUŁU> BRUKARZ </NUMER_ARTYKUŁU>
  <NAZWA_ARTYKUŁU> PRACOWNIK: Brukarz</NAZWA_ARTYKUŁU>
  <NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU> Brukarz</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
  <CENA_NA>1.0</CENA_NA>
  <CENA_JEDN_ZK>45.00</CENA_JEDN_ZK>
  <NARZUT>100.00</NARZUT>
  <CENA_JEDN_SP>90.00</CENA_JEDN_SP>
  <STAWKA_VAT>7.00</STAWKA_VAT>
  <ORIGINALNY_NUMER_ART></ORIGINALNY_NUMER_ART>
  <POLE1></POLE1>
  <POLE2></POLE2>
  <POLE3> </POLE3>
  <POLE4> </POLE4>
</POZYCJA_PRACA>
```

2.12 Obiekt POZYCJA_JUMBO

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
RODZAJ_POZYCJI	Tekst	0	1		Rodzaj pozycji dozwolone wartości: NORMALNA – pozycja normalna (wartość domyślna gdy brak elementu) RYCZAŁT – pozycja ryczałtowa ALTERNATYWNA – pozycja alternatywna EWENTUALNA – pozycja ewentualna
NUMER_POZYCJI	Tekst	0	1		Numer pozycji
NUMER_CZĘŚCI	Tekst	0	1		Rodzaj składnika, jeśli wewnątrz pozycji Jumbo Dozwolone wartości: S – składnik widoczny



Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
					U – składnik niewidoczny (wartość domyślna gdy brak elementu)
ILOŚĆ	Liczba	1	1		Ilość
JEDNOSTKA	Tekst	0	1		Jednostka miary
NUMER_ARTYKUŁU	Tekst	0	1	Max 20	Numer artykułu
NAZWA_ARTYKUŁU	Tekst	0	1		Tekst
NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU	Tekst	0	1		Tekst krótki
POZYCJA_MATERIAŁ	Obiekt	0	N		Pozycja materiałowa
POZYCJA_PRACA	Obiekt	0	N		Pozycja praca
POZYCJA_JUMBO	Obiekt	0	N		Pozycja Jumbo
UREALALNIONY_ART	Tekst	0	1		J, gdy numer artykułu jest numerem referencyjnym

```
<POZYCJA_JUMBO>  
  <RODZAJ_POZYCJI>NORMALNA</RODZAJ_POZYCJI>  
  <NUMER_POZYCJI>4.00</NUMER_POZYCJI>  
  <ILOŚĆ>280.00</ILOŚĆ>  
  <NUMER_ARTYKUŁU>JTYNKMINER</NUMER_ARTYKUŁU>  
  <NAZWA_ARTYKUŁU>Maszynowe nakładanie tynków mineralnych</NAZWA_ARTYKUŁU>  
  <NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Nakładanie tynków</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>  
  <POZYCJA_MATERIAŁ>...  
  </POZYCJA_MATERIAŁ>  
  <POZYCJA_PRACA>...  
  </POZYCJA_PRACA>  
  <POZYCJA_JUMBO>...  
  </POZYCJA_JUMBO>  
</POZYCJA_JUMBO>
```

2.13 Obiekt POZYCJA_SUMA

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
TYP	Tekst	1	1		Rodzaj podsumowania Dozwolone wartości: SUMA_CZ – suma częściowa AKAPIT - suma akapitu PROZ – suma podrozdziału ROZ - suma rozdziału
TEKST	Tekst	0	1		Tekst podsumowania
KWOTA	Liczba	0	1		Kwota podsumowania Tylko eksportowana. Podczas importu ignorowana.

Kolejność elementów (patrz tabela) wewnątrz obiektu POZYCJA_SUMA musi zostać zachowana.

```
<POZYCJA_SUMA>  
  <TYP> SUMA_CZ</TYP>  
</POZYCJA_SUMA>
```

```
<POZYCJA_SUMA>  
  <TYP> ROZ </TYP>  
  <TEKST>Podsumowanie rozdziału</TEKST>  
  <KWOTA>289.87</KWOTA>  
</POZYCJA_SUMA>
```



2.14 Obiekt SUMA_NETTO

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
TEKST	Tekst	0	1		Tekst pozycji podsumowania netto
KWOTA	Liczba	0	1		Kwota netto Tylko do eksportu. Podczas importu pomijana.

```
<SUMA_NETTO></SUMA_NETTO>  
lub  
<SUMA_NETTO>  
  <TEKST>Suma netto w PLN</TEKST>  
  <KWOTA>859.75</KWOTA>  
</SUMA_NETTO>
```

Jeśli element TEKST nie istnieje lub jest pusty, zostanie użyty standardowy tekst IN-FORM PROfessional dla podsumowania netto.

2.15 Obiekt VAT, STAWKA_PODATKOWA

Dla każdej stawki podatkowej tworzony jest osobny obiekt STAWKA_PODATKOWA, zawierający 2 elementy.

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
TEKST	Tekst	0	1		Tekst pozycji VAT. Tylko do eksportu. Podczas importu pomijany.
KWOTA	Liczba	0	1		Kwota podatku VAT. Tylko do eksportu. Podczas importu pomijana.

```
<VAT></VAT>  
lub  
<VAT>  
  <STAWKA_PODATKOWA>  
    <TEKST>22% VAT od 34.529,11 PLN</TEKST>  
    <KWOTA>7596.40</KWOTA>  
  </STAWKA_PODATKOWA >  
</VAT>
```

Element VAT jest brany pod uwagę gdy element RODZAJ_VATU w obiekcie NAGŁÓWEK nie istnieje lub ma wartość „Z”.

2.16 Obiekt SUMA_KOŃCOWA

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
TEKST	Tekst	0	1		Tekst pozycji podsumowania końcowego.
KWOTA	Liczba	0	1		Kwota brutto. Tylko do eksportu. Podczas importu pomijana.



```
<SUMA_KOŃCOWA></SUMA_KOŃCOWA>  
lub  
<SUMA_KOŃCOWA>  
  <TEKST>Suma końcowa w PLN</TEKST>  
  <KWOTA>4524.00</KWOTA>  
</SUMA_KOŃCOWA>
```

Jeśli element TEKST nie istnieje lub jest pusty, zostanie użyty standardowy tekst IN-FORM PROfessional dla podsumowania końcowego.

2.17 Obiekt SKONTO

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
TEKST	Tekst	0	1		Tekst pozycji skonto. Tylko do eksportu. Podczas importu pomijany.

```
<SKONTO></SKONTO>  
lub  
<SKONTO>  
  <TEKST>Kwota faktury: 42.125,51 PLN [ słownie: czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia pięć 51/100 ]  
  przypada do zapłaty dnia 20.10.2009. Forma płatności: PRZELEW.</TEKST>  
</SKONTO>
```

2.18 Obiekt ZAL

Obiekt ZAL eksportowany jest tylko wtedy, gdy w dokumencie rozliczono zaliczki za pomocą pozycji zaliczkowej. Podczas importu obiekt ten jest pomijany.

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
FAKTURA_Z_ZALICZKĄ	Obiekt	1	N		Faktura zaliczkowa
OTWARTA_KWOTA_VAT	Liczba	1	1		Kwota podatku pozostała do zapłaty po rozliczeniu zaliczek
OTWARTA_KWOTA_KOŃCOWA	Liczba	1	1		Kwota pozostała do zapłacenia po rozliczeniu zaliczek

2.19 Obiekt FAKTURA_Z_ZALICZKĄ

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
KWIT	Tekst	0	1		Numer kwitu faktury zaliczkowej
TEKST_KWITU	Tekst	0	1		Opis faktury zaliczkowej
KWOTA_VAT	Liczba	1	1		Kwota podatku z faktury zaliczkowej
KWOTA_KOŃCOWA	Liczba	1	1		Kwota faktury zaliczkowej (do zapłacenia, zapłacona)

```
<ZAL>  
  <FAKTURA_Z_ZALICZKĄ>  
    <KWIT>S000018</KWIT>  
    <TEKST_KWITU>Faktura nr S000018 z dn. 01.09.2009</TEKST_KWITU>  
    <KWOTA_VAT>-1598.56</KWOTA_VAT>  
    <KWOTA_KOŃCOWA>-8864.72</KWOTA_KOŃCOWA>  
  </FAKTURA_Z_ZALICZKĄ>  
<FAKTURA_Z_ZALICZKĄ>  
  <KWIT>S000020</KWIT>
```



```
<TEKST_KWITU>Faktura nr S000020 z dn. 25.09.2009</TEKST_KWITU>
<KWOTA_VAT>-737.52</KWOTA_VAT>
<KWOTA_KOŃCOWA>-4089.87</KWOTA_KOŃCOWA>
</FAKTURA_Z_ZALICZKĄ>
<FAKTURA_Z_ZALICZKĄ>
  <KWIT>S000023</KWIT>
  <TEKST_KWITU>Faktura nr S000023 z dn 01.12.2009</TEKST_KWITU>
  <KWOTA_VAT>-711.26</KWOTA_VAT>
  <KWOTA_KOŃCOWA>-3944.26</KWOTA_KOŃCOWA>
</FAKTURA_Z_ZALICZKĄ>
<OTWARTA_KWOTA_VAT>4549.06</OTWARTA_KWOTA_VAT>
<OTWARTA_KWOTA_KOŃCOWA>25226.66</OTWARTA_KWOTA_KOŃCOWA>
</ZAL>
```

3 Rada

Na naszej stronie internetowej znajdziesz schemat XDR ("INXML.xdr"), który możesz wykorzystać jeśli używasz funkcji DOM.

4 Przykładowy plik w formacie INXML

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<DOKUMENTY xmlns="urn:in-software-com:IN-DOKUMENTY">
  <DOKUMENT>
    <NAGŁÓWEK>
      <NUMER_KWITU>S000020</NUMER_KWITU>
      <WALUTA>PLN</WALUTA>
      <TYTUŁ>Faktura VAT</TYTUŁ>
      <IDENTYFIKATOR>Budowanie</IDENTYFIKATOR>
      <PROJEKT>TRANSSTAR</PROJEKT>
      <ADRES_DO_KORESPONDENCJI>
        <ADRES>TRANSSTAR</ADRES>
        <FORMA>Firma</FORMA>
        <NAZWA1>TRANSSTAR s.c.</NAZWA1>
        <ULICA>Szafirowa 5</ULICA>
        <KOD_MIEJSCOWOŚĆ>63-600 KĘPNO</KOD_MIEJSCOWOŚĆ>
        <TELEFON>(062) 782-22-18</TELEFON>
        <TELEFAKS>(062) 782-22-19</TELEFAKS>
      </ADRES_DO_KORESPONDENCJI>
      <ADRES_INWESTYCJI>
        <FORMA>Firma</FORMA>
        <NAZWA1>TRANSSTAR s.c.</NAZWA1>
        <ULICA>Szafirowa 5</ULICA>
        <KOD_MIEJSCOWOŚĆ>63-600 KĘPNO</KOD_MIEJSCOWOŚĆ>
        <TELEFON>(062) 782-22-18</TELEFON>
        <TELEFAKS>(062) 782-22-19</TELEFAKS>
      </ADRES_INWESTYCJI>
      <WARUNKI_PŁATNOŚCI>
        <PŁATNOŚCI_DNI>14</PŁATNOŚCI_DNI>
      </WARUNKI_PŁATNOŚCI>
      <DATA>2009-09-25</DATA>
    </NAGŁÓWEK>
    <POZYCJA>
      <POZYCJA TEKST>
        <START TEKST>J</START TEKST>
        <TEKST>Faktura za wykonanie stropów nad piwnicą</TEKST>
      </POZYCJA TEKST>
      <POZYCJA PRACA>
        <NUMER_POZYCJI>01.01</NUMER_POZYCJI>
        <ILOŚĆ>30</ILOŚĆ>
```




```
<JEDNOSTKA>r-g</JEDNOSTKA>
<NUMER_ARTYKUŁU>MURARZ</NUMER_ARTYKUŁU>
<NAZWA_ARTYKUŁU>PRACOWNIK: Murarz</NAZWA_ARTYKUŁU>
<NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Murarz</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
<CENA_NA>1</CENA_NA>
<CENA_JEDN_ZK>10</CENA_JEDN_ZK>
<NARZUT>20</NARZUT>
<CENA_JEDN_SP>12</CENA_JEDN_SP>
<STAWKA_VAT>22</STAWKA_VAT>
</POZYCJA_PRACA>
<POZYCJA_PRACA>
  <NUMER_POZYCJI>01.02</NUMER_POZYCJI>
  <ILOŚĆ>18</ILOŚĆ>
  <JEDNOSTKA>r-g</JEDNOSTKA>
  <NUMER_ARTYKUŁU>CIEŚLA</NUMER_ARTYKUŁU>
  <NAZWA_ARTYKUŁU>PRACOWNIK: Cieśla</NAZWA_ARTYKUŁU>
  <NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Cieśla</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
  <CENA_NA>1</CENA_NA>
  <CENA_JEDN_ZK>9.5</CENA_JEDN_ZK>
  <NARZUT>20</NARZUT>
  <CENA_JEDN_SP>11.4</CENA_JEDN_SP>
  <STAWKA_VAT>22</STAWKA_VAT>
</POZYCJA_PRACA>
<POZYCJA_MATERIAŁ>
  <NUMER_POZYCJI>01.03</NUMER_POZYCJI>
  <ILOŚĆ>3</ILOŚĆ>
  <JEDNOSTKA>kg</JEDNOSTKA>
  <NUMER_ARTYKUŁU>GWOŹDZIE 28X65</NUMER_ARTYKUŁU>
  <NAZWA_ARTYKUŁU>Gwoździe 28x65</NAZWA_ARTYKUŁU>
  <NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Gwoździe 8x65</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
  <CENA_NA>1</CENA_NA>
  <CENA_HT>3.2</CENA_HT>
  <RABAT>15</RABAT>
  <CENA_JEDN_ZK>2.72</CENA_JEDN_ZK>
  <NARZUT>15</NARZUT>
  <CENA_JEDN_SP>3.13</CENA_JEDN_SP>
  <STAWKA_WYNAGRODZENIA>0.75</STAWKA_WYNAGRODZENIA>
  <STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>1.2</STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>
  <STAWKA_VAT>22</STAWKA_VAT>
</POZYCJA_MATERIAŁ>
<POZYCJA_MATERIAŁ>
  <NUMER_POZYCJI>01.04</NUMER_POZYCJI>
  <ILOŚĆ>56</ILOŚĆ>
  <JEDNOSTKA>m</JEDNOSTKA>
  <NUMER_ARTYKUŁU>BELKI STROPOWE</NUMER_ARTYKUŁU>
  <NAZWA_ARTYKUŁU>Belki stropowe</NAZWA_ARTYKUŁU>
  <NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Belki stropowe</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
  <CENA_NA>1</CENA_NA>
  <CENA_HT>15.4</CENA_HT>
  <RABAT>15</RABAT>
  <CENA_JEDN_ZK>13.09</CENA_JEDN_ZK>
  <NARZUT>20</NARZUT>
  <CENA_JEDN_SP>15.71</CENA_JEDN_SP>
  <STAWKA_WYNAGRODZENIA>0.75</STAWKA_WYNAGRODZENIA>
  <STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>1.2</STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>
  <STAWKA_VAT>22</STAWKA_VAT>
</POZYCJA_MATERIAŁ>
<POZYCJA_MATERIAŁ>
  <NUMER_POZYCJI>01.05</NUMER_POZYCJI>
```



<ILOŚĆ>224</ILOŚĆ>
<JEDNOSTKA>szt</JEDNOSTKA>
<NUMER_ARTYKUŁU>PUSTAK STROPOWY</NUMER_ARTYKUŁU>
<NAZWA_ARTYKUŁU>Pustak stropowy</NAZWA_ARTYKUŁU>
<NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Pustak </NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
<CENA_NA>1</CENA_NA>
<CENA_HT>3.2</CENA_HT>
<RABAT>15</RABAT>
<CENA_JEDN_ZK>2.72</CENA_JEDN_ZK>
<NARZUT>22</NARZUT>
<CENA_JEDN_SP>3.32</CENA_JEDN_SP>
<STAWKA_WYNAGRODZENIA>0.75</STAWKA_WYNAGRODZENIA>
<STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>1.2</STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>
<STAWKA_VAT>22</STAWKA_VAT>
</POZYCJA_MATERIAŁ>
<POZYCJA_MATERIAŁ>
<NUMER_POZYCJI>01.06</NUMER_POZYCJI>
<ILOŚĆ>1.75</ILOŚĆ>
<JEDNOSTKA>m3</JEDNOSTKA>
<NUMER_ARTYKUŁU>BETON B-15</NUMER_ARTYKUŁU>
<NAZWA_ARTYKUŁU>Beton B-15</NAZWA_ARTYKUŁU>
<NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Beton B-15</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
<CENA_NA>1</CENA_NA>
<RABAT>20</RABAT>
<NARZUT>30</NARZUT>
<STAWKA_WYNAGRODZENIA>0.75</STAWKA_WYNAGRODZENIA>
<STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>1.2</STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>
<STAWKA_VAT>22</STAWKA_VAT>
<ORIGINALNY_NUMER_ART>123-45/15</ORIGINALNY_NUMER_ART>
</POZYCJA_MATERIAŁ>
<POZYCJA_MATERIAŁ>
<NUMER_POZYCJI>01.07</NUMER_POZYCJI>
<ILOŚĆ>0.04</ILOŚĆ>
<JEDNOSTKA>m3</JEDNOSTKA>
<NUMER_ARTYKUŁU>DESKI OBRZYN. 19-25</NUMER_ARTYKUŁU>
<NAZWA_ARTYKUŁU>Deska iglasta obrzyn. gr.19-25mm.</NAZWA_ARTYKUŁU>
<NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Deska iglasta</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
<CENA_NA>1</CENA_NA>
<CENA_HT>481.67</CENA_HT>
<RABAT>15</RABAT>
<CENA_JEDN_ZK>409.42</CENA_JEDN_ZK>
<NARZUT>35</NARZUT>
<CENA_JEDN_SP>552.72</CENA_JEDN_SP>
<STAWKA_WYNAGRODZENIA>0.75</STAWKA_WYNAGRODZENIA>
<STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>1.2</STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>
<STAWKA_VAT>22</STAWKA_VAT>
</POZYCJA_MATERIAŁ>
<POZYCJA_JUMBO>
<NUMER_POZYCJI>01.11</NUMER_POZYCJI>
<ILOŚĆ>12</ILOŚĆ>
<JEDNOSTKA>m</JEDNOSTKA>
<NAZWA_ARTYKUŁU>Przygotowanie i montaż zbrojenia - zbrojenie konstrukcji monolitycznej (pręty żebrowane do 7mm):</NAZWA_ARTYKUŁU>
<POZYCJA_PRACA>
<NUMER_POZYCJI>Zawiera</NUMER_POZYCJI>
<NUMER_CZĘŚCI>S</NUMER_CZĘŚCI>
<ILOŚĆ>0.67</ILOŚĆ>
<JEDNOSTKA>r-g</JEDNOSTKA>
<NUMER_ARTYKUŁU>MONTER 2</NUMER_ARTYKUŁU>



<NAZWA_ARTYKUŁU>PRACOWNIK: Monter urządzeń i konstrukcji metalowych</NAZWA_ARTYKUŁU>
<NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Monter urządzeń i konstrukcji metalowych</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
<CENA_NA>1</CENA_NA>
<CENA_JEDN_ZK>8</CENA_JEDN_ZK>
<NARZUT>15</NARZUT>
<CENA_JEDN_SP>9.2</CENA_JEDN_SP>
<STAWKA_VAT>22</STAWKA_VAT>
<CENA_JEDN_KS>0</CENA_JEDN_KS>
</POZYCJA_PRACA>
<POZYCJA_MATERIAŁ>
<NUMER_POZYCJI>Zawiera</NUMER_POZYCJI>
<NUMER_CZĘŚCI>S</NUMER_CZĘŚCI>
<ILOŚĆ>14.21</ILOŚĆ>
<JEDNOSTKA>kg</JEDNOSTKA>
<NUMER_ARTYKUŁU>PRĘTY OKR. 18G2 D=12</NUMER_ARTYKUŁU>
<NAZWA_ARTYKUŁU>Pręty okrągłe żebrowane ze stali 18G2 kl. A-II grubość do 12mm</NAZWA_ARTYKUŁU>
<NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Pręty okrągłe żebrowane ze stali 18G2 kl. A-II</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
<CENA_NA>1</CENA_NA>
<CENA_HT>1.44</CENA_HT>
<RABAT>15</RABAT>
<CENA_JEDN_ZK>1.22</CENA_JEDN_ZK>
<CENA_JEDN_SP>3.99</CENA_JEDN_SP>
<STAWKA_WYNAGRODZENIA>0.75</STAWKA_WYNAGRODZENIA>
<STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>1.2</STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>
<STAWKA_VAT>22</STAWKA_VAT>
<CENA_JEDN_KS>0</CENA_JEDN_KS>
</POZYCJA_MATERIAŁ>
<POZYCJA_MATERIAŁ>
<RODZAJ_KALKULACJI>G</RODZAJ_KALKULACJI>
<NUMER_POZYCJI>Zawiera</NUMER_POZYCJI>
<NUMER_CZĘŚCI>S</NUMER_CZĘŚCI>
<ILOŚĆ>0.17</ILOŚĆ>
<JEDNOSTKA>m-g</JEDNOSTKA>
<NUMER_ARTYKUŁU>WYCIĄG JED. 0.5T</NUMER_ARTYKUŁU>
<NAZWA_ARTYKUŁU>Wyciąg jednomasztowy - napęd elektryczny - do 0.5t</NAZWA_ARTYKUŁU>
<NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5t</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
<CENA_NA>1</CENA_NA>
<CENA_JEDN_ZK>5.65</CENA_JEDN_ZK>
<NARZUT>15</NARZUT>
<CENA_JEDN_SP>6.5</CENA_JEDN_SP>
<STAWKA_WYNAGRODZENIA>0.75</STAWKA_WYNAGRODZENIA>
<STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>1.2</STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>
<STAWKA_VAT>22</STAWKA_VAT>
<CENA_JEDN_KS>0</CENA_JEDN_KS>
</POZYCJA_MATERIAŁ>
<POZYCJA_MATERIAŁ>
<RODZAJ_KALKULACJI>G</RODZAJ_KALKULACJI>
<NUMER_POZYCJI>Zawiera</NUMER_POZYCJI>
<NUMER_CZĘŚCI>S</NUMER_CZĘŚCI>
<ILOŚĆ>0.25</ILOŚĆ>
<JEDNOSTKA>m-g</JEDNOSTKA>
<NUMER_ARTYKUŁU>NOŻYCE</NUMER_ARTYKUŁU>
<NAZWA_ARTYKUŁU>Nożyce do prętów</NAZWA_ARTYKUŁU>



```
<NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Nożyce do prętów</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
<CENA_NA>1</CENA_NA>
<CENA_HT>3.09</CENA_HT>
<RABAT>15</RABAT>
<CENA_JEDN_ZK>2.63</CENA_JEDN_ZK>
<NARZUT>20</NARZUT>
<CENA_JEDN_SP>3.16</CENA_JEDN_SP>
<STAWKA_WYNAGRODZENIA>0.75</STAWKA_WYNAGRODZENIA>
<STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>1.2</STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>
<STAWKA_VAT>22</STAWKA_VAT>
<CENA_JEDN_KS>0</CENA_JEDN_KS>
</POZYCJA_MATERIAŁ>
</POZYCJA_JUMBO>
<POZYCJA_SUMA>
  <TYP>AKAPIT</TYP>
  <TEKST>Suma akapitu w PLN</TEKST>
  <KWOTA>3016.12</KWOTA>
</POZYCJA_SUMA>
<POZYCJA_TKST />
<SUMA_NETTO>
  <TEKST>Suma netto w PLN</TEKST>
  <KWOTA>3016.12</KWOTA>
</SUMA_NETTO>
<VAT>
  <STAWKA_PODATKOWA>
    <TEKST>22% VAT od 3.016,12 PLN</TEKST>
    <KWOTA>663.55</KWOTA>
  </STAWKA_PODATKOWA>
</VAT>
<SUMA_KOŃCOWA>
  <TEKST>Suma końcowa w PLN</TEKST>
  <KWOTA>3679.67</KWOTA>
</SUMA_KOŃCOWA>
<POZYCJA_TKST />
<SKONTO>
  <TEKST>Kwota faktury: 3.679,67 PLN [ słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć
    67/100 ] przypada do zapłaty dnia 09.10.2009. Forma płatności: PRZELEW.</TEKST>
</SKONTO>
<POZYCJA_TKST />
<POZYCJA_TKST>
  <TEKST>Czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury: Czytelny podpis osoby
    uprawnionej do odbioru faktury: -----
    -----</TEKST>
</POZYCJA_TKST>
<POZYCJA_TKST />
</POZYCJA>
</DOKUMENT>
</DOKUMENTY>
```